

# Nuova versione Auto\_C.A. 2025

Rel. 15.25.12

*Elenco nuove compatibilità:*

- **AutoCAD FULL 2026**
- **GstarCAD 2026**
- **ZWCAD 2026**
- **BricsCAD 2025**

*Migliorato il menu Ribbon*

Aggiornata la grafica del menù

*Nuove funzionalità:*

## GENERALE

### Ambiente di lavoro

Nuova opzione per Attivare/Disattivare la richiesta di LOGIN



Disattivando l'opzione, l'attivazione avverrà in background.

Si aprirà la maschera di richiesta dati per l'attivazione, solo se fallirà la verifica dei dati salvati


Nuova opzione per utilizzare l'ambiente di lavoro del disegno corrente.

A partire da questa versione, vengono memorizzate tutte le variabili dell'ambiente di lavoro nel disegno.

In questo modo, alla riapertura di un file dwg salvato con la nuova versione 2025, sarà possibile impostare l'ambiente di lavoro dal disegno corrente.

Sarà altresì possibile creare il file XML del nuovo ambiente di lavoro seguendo la solita procedura:

- 1) Salvare l'ambiente come predefinito
- 2) Memorizzare file XML su disco



Nuovo comando per "Applicare" TUTTO l'ambiente di lavoro al disegno corrente.




Fino alla versione precedente, per Applicare un nuovo ambiente di lavoro al disegno corrente, era necessario utilizzare la maschera del "Personalizza" per ogni tipologia di oggetto.

Ora basterà eseguire il nuovo comando e tutto sarà modificato in accordo all'ambiente corrente.


Questo è stato pensato per uniformare rapidamente, allo standard voluto, disegni ricevuti dall'esterno.




Nella sezione “Descrizione” del menu Ferri/Personalizza, trovate il menu a discesa “Stile etichetta”.  
A fianco, un nuovo pulsante apre la maschera per creare un nuovo stile.



Vedi il filmato per comprendere le modalità di gestione dell’etichetta



Una volta creato e salvato lo Stile, apparirà nell’elenco a discesa  
Selezionare lo stile desiderato e cliccare su “Applica”  
Tutte le posizioni selezionate mostreranno il nuovo stile



Nuovo campo per impostare il testo da utilizzare nell’etichetta


## TONDINI

Nuova opzione per "SPOSTARE" l'asse dei tondini:

- all'interno
- in asse
- all'esterno




Attiva anche su serie in arco e circonferenza



Nuova opzione: **SUDDIVISIONE CONTINUA**

Nel caso di una serie su una spezzata, attivando l'opzione, viene mantenuto il passo al cambio di segmento




## RICHIAMI

### Nuova funzionalità: **EREDITA PROPRIETA'**

Ora, tutti le tipologie di richiamo, hanno la possibilità di “ereditare” le proprietà grafiche dell’etichetta del ferro.






### Nuova opzione: **SAGOMA**

Attivando l'opzione, verrà mostrata la sagoma del ferro a fianco il numero del richiamo

① 1Ø10/20 L=140



### DISTINTA ARMATURE

#### Nuova funzionalità: **FILTRO ELENCO DISTINTE**

E' possibile ora attivare un filtro per limitare l'elenco delle distinte presenti, alle sole "desiderate". Attraverso il pulsante a destra del menu a discesa, si apre la maschera con l'elenco delle distinte presenti. Selezionare dal check box solo quelle desiderate e chiudere la maschera.

Resteranno in elenco solo quelle selezionate.

